

Open LDAP und AD Importierungen


Version 01.03.2023 – Aktualisiert 19.02.2026

Übersicht


1 Open LDAP Import.....	3
2 Active Directory (AD) Import.....	5

1 Open LDAP Import

Um Benutzer und -Gruppen eines Open LDAP-Servers mit dem datomo MDM-Server zu synchronisieren, navigieren Sie zur Fortgeschrittenen-Oberfläche > **Organisation** > **Importe**-Tab und drücken Sie die Schaltfläche **Neuer Open LDAP Server**:



Nachdem Sie die Schaltfläche gedrückt haben, füllen Sie die Felder mit den korrekten Daten aus.



The screenshot shows the 'Neuer Open LDAP Server' configuration form. The 'Importe' tab is selected, and the 'LDAP Import' sub-tab is active. The form is divided into several sections: 'Verbindungsdaten', 'Zuordnung', 'Gruppenzuordnung', and 'Gerätezuordnung'. The 'Verbindungsdaten' section contains the following fields and options:

- Servertyp:** Open LDAP
- Servername:** (empty text field)
- Intervall:** 30 Minuten (dropdown menu)
- Warnmeldung beim Scheitern der Synchronisation:** Warnmeldungen DEAKTIVIEREN (dropdown menu)
- Adresse:** 127.0.0.1 (text field) Beispiel: 10.0.0.1
- Port:** 389 (text field) Beispiel: 389 (Standard) oder 636 (Standard SSL)
- Sichere Verbindung über SSL/TLS:** ☐
- LDAP/AD Zertifikat:** Datei auswählen | Keine ausgewählt
- Anmelden oder bind dn:** (empty text field) Beispiel: cn=admin,dc=datomo,dc=io
- Kennwort:** (empty text field)
- Benutzerspeicher/Container:** (empty text field) Beispiel: ou=datomo,dc=datomo,dc=io
- Eindeutiger Name der Klassenliste:** cn=SubSchema Beispiel: cn=SubSchema für Open LDAP, N=Aggregate,CN=Schema,CN=Configuration,DC=exchange für Active Directory
- Filter:** objectClass=*
- Attribute:** (empty text field)
- LDAP Authentifizierung aktivieren:** ☐
- Registrierungscodes für importierte Geräte generieren:** ☐
- Zuweisung zu einer Benutzergruppe, basierend auf dem AD/LDAP Attribut:** ☐
- Versandmethode für Registrierungscodes importierter Geräte:** Automatisch (dropdown menu)

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Abbrechen', 'Speichern und Testen der Einstellungen', and 'Speichern und synchronisieren'.

Konfigurieren Sie anschließend die gewünschte Zuordnung der Benutzer, Gruppen und Geräte in den entsprechenden Tabs:

LDAP Import

Datei-Import

Schemata importieren

Abbrechen

Speichern und Testen der Einstellungen

Speichern und synchronisieren

Verbindungsdaten

Zuordnung

Gruppenzuordnung


Gerätezuordnung

datomo Attributname	LDAP Klassenname	LDAP Attributname	Formatierungsschema	Ersatzwert	Gehäuse
datomo Login	inetOrgPerson	uid Zuweisen			Original (keine Veränderungen) ▼
Vorname	inetOrgPerson	givenName Zuweisen			Original (keine Veränderungen) ▼
Nachname	inetOrgPerson	sn Zuweisen			Original (keine Veränderungen) ▼

Speichern und testen Sie die Einstellung bzw. speichern und synchronisieren Sie die Daten. Danach stehen Benutzer, Gruppen und ggf. Geräteinformationen vom in der Konfiguration angegebenen Open-LDAP-Server in datomo MDM zur Verfügung.

2 Active Directory (AD) Import

Um Active Directory-Benutzer und -Gruppen mit dem datomo MDM-Server zu synchronisieren, navigieren Sie zuerst zur Fortgeschrittenen-Oberfläche > **Organisation** > **Importe**-Tab und drücken Sie die Schaltfläche **Neuer Active Directory-Server**:



Füllen Sie die Felder mit den entsprechenden Daten aus:

Verbindungsdaten	Zuordnung	Gruppenzuordnung	Gerätezuordnung
LDAP Import Datei-Import Schemata importieren			
Abbrechen Speichern und Testen der Einstellungen Speichern und synchronisieren			
Srvertyp: Active Directory			
Servername:			
Intervall: 30 Minuten			
Warnmeldung beim Scheitern der Synchronisation: Warnmeldungen DEAKTIVIEREN			
Adresse: 127.0.0.1 Beispiel: 10.0.0.1			
Port: 389 Beispiel: 389 (Standard) oder 636 (Standard SSL)			
Sichere Verbindung über SSL/TLS: ☐			
LDAP/AD Zertifikat: Datei auswählen Keine ausgewählt			
Anmelden oder bind dn: Beispiel: cn=admin,dc=datomo,dc=io			
Kennwort:			
Benutzerspeicher/Container: Beispiel: ou=datomo,dc=datomo,dc=io			
Eindeutiger Name der Klassenliste: CN=Aggregate,CN=schema,CN=Configuration,DC=exchange,DC=datomo,DC=io Beispiel: cn=SubSchema für Open LDAP, N=Aggregate,CN=Schema,CN=Configuration,DC=exchange, für Active Directory			
Filter: objectClass=*			
Attribute:			
LDAP Authentifizierung aktivieren: ☐			
Registrierungscodes für importierte Geräte generieren: ☐			
Zuweisung zu einer Benutzergruppe, basierend auf dem AD/LDAP Attribut: ☐			
Versandmethode für Registrierungscodes importierter Geräte: Automatisch			
Abbrechen Speichern und Testen der Einstellungen Speichern und synchronisieren			

Konfigurieren Sie danach die gewünschte Zuordnung der Benutzer, Gruppen und Geräte in den entsprechenden Tabs:

LDAP Import

Datei-Import

Schemata importieren

Abbrechen

Speichern und Testen der Einstellungen

Speichern und synchronisieren

Verbindungsdaten

Zuordnung

Gruppenzuordnung

Gerätezuordnung

datomo Attributname	LDAP Klassenname	LDAP Attributname	Formatierungsschema	Ersatzwert	Gehäuse
datomo Login	user	mailnickname Zuweisen			Original (keine Veränderungen) ▼
Vorname	user	givenName Zuweisen			Original (keine Veränderungen) ▼
Nachname	user	sn Zuweisen			Original (keine Veränderungen) ▼

Speichern und testen Sie die Einstellung bzw. speichern und synchronisieren Sie die Daten. Danach stehen Benutzer, Gruppen und ggf. Geräteinformationen vom in der Konfiguration angegebenen Active-Directory-Server in datomo MDM zur Verfügung.